

Вход в систему

Адреса

Среда	Frontend	API / Swagger
Локальная разработка	http://localhost:5173	http://localhost:8001/docs
Продакшен	https://agentops.fun	https://agentops.fun (API за тем же доменом)

Страница входа: `/login` (на демо-хосте — `/demo/login`).

Способы входа

1. Email и пароль

1. Откройте вкладку **Email / Password**.
2. Введите email и пароль.
3. Нажмите **Sign In**.
4. После успеха откроется **Dashboard** (`/dashboard`).

Система выдаёт:

- **JWT** — заголовок `Authorization: Bearer ...` для пользовательских запросов;
- **Session API key** — заголовок `X-API-Key` для операций в рамках тенанта.

Оба сохраняются в сессии браузера до выхода.

Демо / локальный супер-админ

В ``docker compose`` по умолчанию: ``admin@aegisai.com`` / ``admin123``.
В продакшене эти учётные данные ****обязательно**** сменить.

Forgot password? в UI сообщает, что самостоятельный сброс недоступен — обратитесь к администратору (сброс пароля через Admin API / Users).

2. API-ключ

1. Вкладка **API Key**.
2. Вставьте ключ (обычно вида `aegis_...`).
3. Нажмите **Sign In**.

Подходит для программного доступа и ситуаций, когда JWT не используется. Тип сессии: `api_key`.

3. SSO (единый вход)

Если администратор включил IdP (Keycloak, Okta, Google, Microsoft Entra ID):

1. Нажмите кнопку **Sign in with ...** в блоке SSO.
2. Пройдите аутентификацию у провайдера.
3. Вернётесь в AgentOps с кодом в URL (`?sso_code=`).

При ошибке смотрите `?sso_error=` и обратитесь к администратору SSO.

Выход

Внизу бокового меню нажмите **Logout**. Сессия и ключи очищаются, открывается `/login`.

Заголовки аутентификации (справка)

Способ	Заголовок	Кто использует
JWT	<code>Authorization: Bearer <token></code>	Пользователи UI
User / Tenant API Key	<code>X-API-Key: <key></code>	UI-сессия, SDK, агенты
Admin Key	<code>X-Admin-Key: <key></code>	Только создание тенантов (Super Admin / ops)

WebSocket уведомлений: `ws://.../api/v1/ws?token=<jwt>` (в проде — `wss://`).